

Горячие клавиши mpv

Клавиши работают в **окне плеера**, а не в панели программы: mpv — отдельная программа, панель ему только отдаёт команды и забирает у него позиции.

Список снят с самого плеера — это ответ `input-bindings` сборки от 14 августа 2026 года с конфигурацией из `config\mpv`, а не переписанная страница из интернета. То, что здесь написано, — то, на что плеер отвечает в этой сборке.

Чем режут

Дюжина клавиш, которыми делается вся работа. Остальное — по желанию.

Клавиша	Что делает
Пробел	играть / пауза
, .	шаг ровно в один кадр назад и вперёд
← →	перемотка на 5 секунд
Shift+← Shift+→	точно на секунду назад и вперёд
Shift+↓ Shift+↑	точно на пять секунд
↓ ↑	на минуту назад и вперёд
Home	в начало файла
l	поставить точку A ; второе нажатие — точку B ; кусок между ними играет по кругу
Ctrl+l	снять точки A и B
b	играть назад
n	вернуться к воспроизведению вперёд
[]	медленнее / быстрее на 10 % — на скорости 0,25 слышно каждый слог

Клавиша	Что делает
Backspace	вернуть обычную скорость
s	снимок кадра рядом с исходным файлом (ИмяФайла-shot-1.png)

l — это и есть рез: поставили A и B, послушали петлю, и если точка неверна — подвинули её **,** и **.**, нажали **l** снова. Дальше в панели **Взять A и B** переносит обе точки в поля.

Разница между **←** и **Shift+←** важна: обычная перемотка прыгает на 5 секунд и показывает ближайший кадр, а **Shift** — точная, ровно на секунду, и попадает в кадр. Для поиска точки реза нужна вторая.

b и **n** добавлены этой сборкой. В обычном трн на **b** висит подавление полос (**deband**) — здесь оно переопределено.

Всё остальное

Ниже — все 197 привязок этой сборки, по разделам. Где команда говорит сама за себя, стоит перевод; где нет — команда трн как есть, её можно ввести в консоли плеера (**`**).

Перемотка и время

Клавиша	Что делает	Команда трн
!	к соседней главе	add chapter -1
,	на кадр назад	frame-back-step
.	на кадр вперёд	frame-step
@	к соседней главе	add chapter 1
Ctrl+←	к соседней реплике субтитров	no-osd sub-seek -1
Ctrl+→	к соседней реплике субтитров	no-osd sub-seek 1
↓	на минуту назад	seek -60
Вперёд (мультимедийная)	на минуту вперёд	seek 60

Клавиша	Что делает	Команда mpv
g-c	выбрать из списка	script-binding select/select-chapter
Home	в начало файла	seek 0 absolute
←	на 5 с назад	seek -5
Page Down	к соседней главе	add chapter -1
Page Up	к соседней главе	add chapter 1
Назад (мультимедийная)	на минуту назад	seek -60
→	на 5 с вперёд	seek 5
Shift+Backspace	вернуться туда, где были до перемотки	revert-seek
Shift+Ctrl+Backspace	запомнить место, куда возвращаться	revert-seek mark
Shift+↓	точно на 5 с назад	no-osd seek -5 exact
Shift+←	точно на 1 с назад	no-osd seek -1 exact
Shift+Page Down	на 10 мин назад	seek -600
Shift+Page Up	на 10 мин вперёд	seek 600
Shift+→	точно на 1 с вперёд	no-osd seek 1 exact
Shift+↑	точно на 5 с вперёд	no-osd seek 5 exact
↑	на минуту вперёд	seek 60
Колесо влево	на 10 с назад	seek -10
Колесо вправо	на 10 с вперёд	seek 10

Воспроизведение и скорость

Клавиша	Что делает	Команда mpv
[	скорость × 1/1.1	multiply speed 1/1.1
]	скорость × 1.1	multiply speed 1.1
b	играть назад	set play-direction backward ; set pause no
Backspace	обычная скорость	set speed 1
Заккрытие окна	выйти	quit
Ctrl+c	выйти	quit 4
Ctrl+l	снять точки A и B	set ab-loop-a no ; set ab-loop- b no
Ctrl+w	выйти	quit
L	повторять файл по кругу	cycle-values loop-file inf no
l	поставить точку A, затем B — петля между ними	ab-loop
n	играть вперёд	set play-direction forward ; set pause no
p	играть / пауза	cycle pause
Pause (мультимедийная)	играть / пауза	cycle pause
Pause (мультимедийная)	пауза	set pause yes
Play (мультимедийная)	играть / пауза	cycle pause
Play (мультимедийная)	играть	set pause no
Play/Pause (мультимедийная)	играть / пауза	cycle pause
Power (мультимедийная)	выйти	quit
Q	выйти, запомнив место	quit-watch-later

Клавиша	Что делает	Команда mpv
q	выйти	quit
Пробел	играть / пауза	cycle pause
Stop (мультимедийная)	выйти	quit
{	скорость × 0.5	multiply speed 0.5
}	скорость × 2.0	multiply speed 2.0

Звук

Клавиша	Что делает	Команда mpv
*	громкость 2	add volume 2
/	громкость -2	add volume -2
0	громкость 2	add volume 2
9	громкость -2	add volume -2
Ctrl++	сдвиг звука на 0.1 с	add audio-delay 0.1
Ctrl+-	сдвиг звука на -0.1 с	add audio-delay -0.1
Ctrl+Плюс на цифровом блоке	сдвиг звука на 0.1 с	add audio-delay 0.1
Ctrl+Минус на цифровом блоке	сдвиг звука на -0.1 с	add audio-delay -0.1
g-a	выбрать из списка	script-binding select/select-aid
g-d	—	script-binding select/select-audio-device
Дробь на цифровом блоке	громкость -2	add volume -2
Звёздочка на цифровом блоке	громкость 2	add volume 2
m	звук вкл/выкл	cycle mute

Клавиша	Что делает	Команда mrv
Mute (мультимедийная)	звук вкл/выкл	cycle mute
#	следующая звуковая дорожка	cycle audio
Тише (мультимедийная)	громкость -2	add volume -2
Громче (мультимедийная)	громкость 2	add volume 2

Субтитры

Клавиша	Что делает	Команда mrv
Alt+v	—	cycle secondary-sub-visibility
F	размер субтитров -0.1	add sub-scale -0.1
G	размер субтитров 0.1	add sub-scale 0.1
g-L	—	script-binding select/select-secondary-subtitle-line
g-l	—	script-binding select/select-subtitle-line
g-S	—	script-binding select/select-secondary-sid
g-s	выбрать из списка	script-binding select/select-sid
J	—	cycle sub down
j	следующие субтитры	cycle sub
R	—	add sub-pos +1
r	субтитры выше/ниже	add sub-pos -1
Shift+Ctrl+←	—	sub-step -1
Shift+Ctrl+→	—	sub-step 1
t	—	add sub-pos +1

Клавиша	Что делает	Команда mrv
u	переключить sub-ass-override	cycle-values sub-ass-override "force" "scale"
V	—	cycle sub-ass-use-video-data
v	показать/скрыть субтитры	cycle sub-visibility
x	сдвиг субтитров на 0.1 с	add sub-delay 0.1
Z	сдвиг субтитров на 0.1 с	add sub-delay 0.1
z	сдвиг субтитров на -0.1 с	add sub-delay -0.1

Картинка

Клавиша	Что делает	Команда mrv
1	контраст -1	add contrast -1
2	контраст 1	add contrast 1
3	яркость -1	add brightness -1
4	яркость 1	add brightness 1
5	гамма -1	add gamma -1
6	гамма 1	add gamma 1
7	насыщенность -1	add saturation -1
8	насыщенность 1	add saturation 1
_	следующая видеодорожка	cycle video
A	переключить video-aspect-override	cycle-values video-aspect-override "16:9" "4:3" "2.35:1" "no"
Alt++	приблизить / отдалить	add video-zoom 0.1

Клавиша	Что делает	Команда mpv
Alt+-	приблизить / отдалить	add video-zoom -0.1
Alt+Backspace	вернуть масштаб и положение	set video-zoom 0; no-osd set panscan 0; no-osd set video-pan-x 0; no-osd set video-pan-y 0; no- osd set video-align-x 0; no-osd set video-align- y 0
Alt+↓	сдвинуть картинку по вертикали	add video-pan-y -0.1
Alt+KP1	—	repeatable add video-rotate -1
Alt+KP3	—	repeatable add video-rotate 1
Alt+KP5	video-rotate = 0	set video-rotate 0
Alt+Плюс на цифровом блоке	приблизить / отдалить	add video-zoom 0.1
Alt+Минус на цифровом блоке	приблизить / отдалить	add video-zoom -0.1
Alt+←	сдвинуть картинку по горизонтали	add video-pan-x 0.1
Alt+→	сдвинуть картинку по горизонтали	add video-pan-x -0.1
Alt+↑	сдвинуть картинку по вертикали	add video-pan-y 0.1
Ctrl+h	переключить hwdec	cycle-values hwdec no auto
Ctrl+KP1	—	add video-pan-x -0.01; add video-pan-y 0.01
Ctrl+KP2	сдвинуть картинку по вертикали	add video-pan-y 0.01
Ctrl+KP3	—	add video-pan-x 0.01; add video-pan-y 0.01
Ctrl+KP4	сдвинуть картинку по горизонтали	add video-pan-x -0.01

Клавиша	Что делает	Команда mpv
Ctrl+KP5	—	set video-pan-x 0.00; set video-pan-y 0.00
Ctrl+KP6	сдвинуть картинку по горизонтали	add video-pan-x 0.01
Ctrl+KP7	—	add video-pan-x -0.01; add video-pan-y -0.01
Ctrl+KP8	сдвинуть картинку по вертикали	add video-pan-y -0.01
Ctrl+KP9	—	add video-pan-x 0.01; add video-pan-y -0.01
Ctrl+KP_BEGIN	—	set video-align-x 0.00; set video-align-y 0.00
Ctrl+KP_DOWN	video-align-y: 0.01	add video-align-y 0.01
Ctrl+KP_END	—	add video-align-x -0.01; add video-align-y 0.01
Ctrl+KP_HOME	—	add video-align-x -0.01; add video-align-y -0.01
Ctrl+KP_LEFT	video-align-x: -0.01	add video-align-x -0.01
Ctrl+KP_PGDOWN	—	add video-align-x 0.01; add video-align-y 0.01
Ctrl+KP_PGUP	—	add video-align-x 0.01; add video-align-y -0.01
Ctrl+KP_RIGHT	video-align-x: 0.01	add video-align-x 0.01
Ctrl+KP_UP	video-align-y: -0.01	add video-align-y -0.01
d	устранение чересстрочности	cycle deinterlace
e	—	add panscan +0.1
g-v	выбрать из списка	script-binding select/select-vid
KP1	приблизить / отдалить	add video-zoom -0.01
KP2	video-scale-y: -0.01	add video-scale-y -0.01
KP4	video-scale-x: -0.01	add video-scale-x -0.01

Клавиша	Что делает	Команда mpv
KP5	—	set video-scale-x 1.00; set video-scale-y 1; set video-zoom 0
KP6	video-scale-x: 0.01	add video-scale-x 0.01
KP8	video-scale-y: 0.01	add video-scale-y 0.01
KP9	приблизить / отдалить	add video-zoom 0.01
S	снимок чистого кадра, без субтитров	screenshot video
W	—	add panscan +0.1
w	обрезать поля по краям	add panscan -0.1
ZOOMIN	приблизить / отдалить	add video-zoom 0.1
ZOOMOUT	приблизить / отдалить	add video-zoom -0.1

Окно, экран и снимки

Клавиша	Что делает	Команда mpv
Alt+0	window-scale = 0.5	set window-scale 0.5
Alt+1	window-scale = 1	set window-scale 1
Alt+2	window-scale = 2	set window-scale 2
Alt+s	—	screenshot each-frame
Ctrl+r	—	set file-local-options/start \${=time-pos}; playlist-play-index current yes; show-text "Reloading current file..."
Ctrl+s	снимок окна как оно есть	screenshot window

Клавиша	Что делает	Команда mpv
Ctrl+v	—	update-clipboard text; loadfile \${clipboard/text} append-play; show-text '+ \${clipboard/text}'
Esc	fullscreen = no	set fullscreen no
f	полный экран	cycle fullscreen
F8	—	show-text \${playlist}
F9	—	show-text \${track-list}
Двойной щелчок	полный экран	cycle fullscreen
0	—	no-osd cycle-values osd-level 3 1
o	показать полосу времени	show-progress
P	показать полосу времени	show-progress
s	снимок кадра с субтитрами	screenshot
Shift+End	—	no-osd set playlist-pos-1 \${playlist-count}
Shift+Home	—	no-osd set playlist-pos 0
T	поверх других окон	cycle ontop

Файлы и список

Клавиша	Что делает	Команда mpv
<	предыдущий файл в списке	playlist-prev
>	следующий файл в списке	playlist-next
Enter	следующий файл в списке	playlist-next

Клавиша	Что делает	Команда mpv
g-p	выбрать из списка	script-binding select/select-playlist
Кнопка «назад»	предыдущий файл в списке	playlist-prev
Кнопка «вперёд»	следующий файл в списке	playlist-next
Следующий (мультимедийная)	следующий файл в списке	playlist-next
Предыдущий (мультимедийная)	предыдущий файл в списке	playlist-prev

Меню, сведения, прочее

Клавиша	Что делает	Команда mpv
?	—	script-binding stats/display-page-4-toggle
...	—	script-binding commands/open
Ctrl+Левая кнопка	перетаскивание картинки мышью	script-binding positioning/drag-to-pan
Ctrl+p	меню	script-binding select/menu
Ctrl+Колесо вниз	—	script-binding positioning/cursor-centric-zoom -0.1
Ctrl+Колесо вверх	—	script-binding positioning/cursor-centric-zoom 0.1
Delete	экранный пульт	script-binding osc/visibility
E	—	cycle edition
g-b	выбрать из списка	script-binding select/select-binding
g-e	выбрать из списка	script-binding select/select-edition

Клавиша	Что делает	Команда mpv
<code>g-h</code>	—	<code>script-binding select/select-watch-history</code>
<code>g-m</code>	меню	<code>script-binding select/menu</code>
<code>g-r</code>	—	<code>script-binding select/show-properties</code>
<code>g-t</code>	выбрать из списка	<code>script-binding select/select-track</code>
<code>g-w</code>	—	<code>script-binding select/select-watch-later</code>
<code>I</code>	сведения о файле и воспроизведении	<code>script-binding stats/display-stats-toggle</code>
<code>i</code>	сведения о файле и воспроизведении	<code>script-binding stats/display-stats</code>
Левая кнопка	экранный пульт	<code>script-binding osc/__keybinding11</code>
Средняя кнопка	экранный пульт	<code>script-binding osc/__keybinding6</code>
Правая кнопка	экранный пульт	<code>script-binding osc/__keybinding7</code>
<code>MENU</code>	—	<code>script-binding select/context-menu</code>
<code>MOUSE_LEAVE</code>	экранный пульт	<code>script-binding osc/__keybinding4</code>
<code>MOUSE_MOVE</code>	экранный пульт	<code>script-binding osc/__keybinding3</code>
<code>Shift+F10</code>	—	<code>script-binding select/context-menu</code>
<code>Shift+Левая кнопка</code>	экранный пульт	<code>script-binding osc/__keybinding8</code>
Колесо вниз	экранный пульт	<code>script-binding osc/__keybinding10</code>
Колесо вверх	экранный пульт	<code>script-binding osc/__keybinding9</code>

Если клавиша не сработала

- Окно плеера должно быть активным: щелчок по нему возвращает фокус.
- Пока стоит петля A/B, воспроизведение не выходит за точку B — снимите её `Ctrl+L`.

- Полный справочник самого mpv лежит рядом с плеером: `Tools\mpv\bin\doc\manual.pdf`, его кладёт установщик.